

Einrichtung der CalDAV-Schnittstelle im Provendis Planer

Grundlage:

Um Ihre Kalender miteinander zu synchronisieren und auf allen Geräten verfügbar zu machen benötigen Sie zu allererst die Version **3.3.3.4** (oder höher) vom Provendis Planer.

Diesen finden Sie auf der Downloadseite unter: www.provendis-planer.de/download/

Nachfolgend benötigen Sie eine **Freischaltung der Funktion** mittels entsprechender Lizenz, welche Sie von Ihrem entsprechenden Fachhändler erwerben können.

Als drittes brauchen Sie einen **CalDAV-fähigen Server**. Dieser bildet die Basis für die Synchronisierung und dient als Verteiler. Wir empfehlen zum jetzigen Zeitpunkt eine „*ownCloud*“ oder „*Nextcloud*“ Lösung. Andere generische CalDAV-Server sind ebenfalls für den Einsatz geeignet, allerdings unserer Seits noch nicht getestet.

Wenn Sie mehr zum Thema CalDAV erfahren möchten, besuchen Sie den nachfolgenden Link.

<https://caldav.at>

Eine Liste von Hosting Dienstleistern finden Sie in den beiden nachfolgenden Links:

[Liste von Nextcloud Hosting Anbieter](#)

[Liste von ownCloud Hosting Anbieter](#)

Sie möchten Ihre Daten an einem sicheren Platz wissen? Dann können Sie auch einen eigenen CalDAV-Server innerhalb Ihrer Firma installieren. Was Sie benötigen und wie dies funktioniert erfahren Sie hier:


[ownCloud - Download und Installation](#)

[Nextcloud - Download und Installation](#)


Einrichtung im Provendis Planer

Die Konfigurationsoberfläche finden Sie im Programm über das Hauptmenü, in dem Sie unter dem Punkt „Online-Dienste“ auf „CalDAV-Einstellungen“ klicken.

(Sie benötigen Adminrechte, um diese Funktion aufzurufen.)



Hierauf öffnet sich ein neues Fenster, indem Sie die Möglichkeit haben die die Grundeinstellungen, sowie die Kalendereinrichtung vorzunehmen.



Grundeinstellungen

The screenshot shows the 'CalDAV - Einstellungen' window with the 'Grundeinstellungen' tab selected. The window title is 'CalDAV - Einstellungen'. On the left, there is a sidebar with three items: 'Grundeinstellungen', 'Kalendereinrichtung', and 'Terminlöschung'. The main area is titled 'Grundeinstellungen' and contains the following settings:

- Automatische Synchronisierung:** A dropdown menu set to 'Ja'.
- Synchronisierungsintervall:** A dropdown menu set to '5' with '(Minuten)' next to it.
- Legen Sie einen Zeitraum fest. Termine innerhalb dieses Zeitraumes, werden von der Synchronisierung betroffen.**
- Beginn:** A date picker set to '07 . 09 . 2018' with a calendar icon.
- Ende:** A date picker set to '14 . 09 . 2018' with a calendar icon.
- Footnote:** *"Sollten Sie auf die automatische Synchronisierung verzichten wollen, können Sie alternativ auch über das Hauptmenü 'Synchronisierung starten' auswählen."*
- Speichern:** A button with a floppy disk icon and the text 'Speichern'.

Der „*Synchronisierungsintervall*“ stellt die Zeit dar, nach welchem das Programm nach Veränderungen sucht und sich entsprechend mit dem CalDAV-Server synchronisiert und aktualisiert.

Stellen Sie einen **Zeitraum für die Synchronisierung** ein. Hiermit legen Sie fest, innerhalb welchen Zeitbereiches Termine veröffentlicht werden. (*Dies betrifft alle Termine deren Beginn innerhalb dieses Datumsbereiches liegt*).

Sie können den Zeitbereich nach belieben verändern und vergrößern. Müssen allerdings beachten, dass der Planer nicht automatisch einen Fortlauf des Zeitbereiches vornimmt.

„*Automatische Synchronisierung*“ veranlasst die Software dazu selbstständig im Hintergrund zu synchronisieren. Sollten Sie dies nicht wollen, können Sie alternativ über das Hauptmenü mit einem Klick auf „*Synchronisierung starten*“ einen Synchronisierungsdurchlauf starten.

Kalendereinrichtung


The screenshot shows the 'CalDAV - Einstellungen' window with the 'Kalendereinrichtung' tab selected. The window title is 'CalDAV - Einstellungen'. On the left, there is a sidebar with three items: 'Grundeinstellungen', 'Kalendereinrichtung', and 'Terminlöschung'. The main area is titled 'Kalendereinrichtung' and contains the following content:

- Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Pläne einen Plan aus, für den Sie die Einrichtung vornehmen möchten.**
- (Sie können später wieder hierhin zurücknavigieren, um weitere Pläne zu bearbeiten.)**
- Bowling:** A dropdown menu with 'Bowling' selected.
- Weiter:** A button with a right-pointing arrow and the text 'Weiter'.

Wählen Sie einen Plan aus, für den Sie die Einrichtung vornehmen möchten.

Tragen Sie Ihre Benutzerdaten ein, um sich mit dem CalDAV-Server verbinden zu können. Die **Server Adresse** finden Sie in der Kalenderübersicht Ihres CalDAV-Server, wie nachfolgend auf dem Bild zu sehen.

Nachdem Sie die **Anmeldeinformationen** eingetragen haben, klicken Sie auf „Weiter“. Das Programm versucht nun sich mit dem Server zu verbinden. Sind alle Daten korrekt und der Server erreichbar, werden Sie auf die letzte Seite der Einrichtung weitergeleitet.



Hier können Sie für jedes Element in Ihrem Plan die Zugangsdaten, sowie den Kalendernamen festlegen. Mit einem Klick auf „Speichern“, erstellt das Programm den entsprechenden Kalender auf dem Server.

Sie haben hier die Möglichkeit für jedes Element **eigene Zugangsdaten** einzutragen oder mit einem Klick auf „Zugangsdaten des Plans übernehmen“ die in der vorherigen Eingabemaske eingetragenen Daten zu übernehmen.

Empfehlung:

Wir empfehlen einen **gesonderten Benutzer** auf dem CalDAV-Server anzulegen, der für die Verwaltung aller Kalender im Planer benutzt wird und bei der Einrichtung eingetragen wird. Nach der Einrichtung im Provendis Planer, melden Sie sich auf Ihrem Server an und legen Sie fest, welcher Kalender **für welchen Benutzer sichtbar** sein soll.

Terminlöschungen

The screenshot shows a window titled 'CalDAV - Einstellungen' with a sidebar on the left containing three menu items: 'Grundeinstellungen', 'Kalendereinrichtung', and 'Terminlöschung'. The main content area is titled 'Terminlöschung' and contains the following text: 'Mit Hilfe der Terminlöschung, können Sie bestehende Termine von Ihrem CalDav-Server löschen, ohne diese im Planer selbst zu löschen.' Below this, there are two settings: 'Löschen aller Termine bis zum:' with a date input field showing '14 . 09 . 2018' and a calendar icon, and 'Für alle Kalender im Plan:' with a dropdown menu showing 'Personal- & Dienst-Plan'. At the bottom right, there is a red button with a white checkmark and the text 'Termine löschen'. At the bottom left, there is a small italicized note: '*Es werden alle Termine gelöscht, deren Enddatum vor dem angegebene Datum liegt.*'

Löschen Sie mit Hilfe dieser Funktion veröffentlichte Termine die nicht mehr benötigt werden. Dieser Prozess entfernt die Termine **nur auf dem CalDav Server** und lässt alle Einträge im Planer bestehen.

Der Löschvorgang keinen einen Moment in Anspruch nehmen.